نحوه ی حل مشکل دوربین در نرم افزارِ Microsoft Teams

آیا نمیتونید در نرم افزار «مایکروسافت تیمز» از دوربین استفاده کنید؟ در این مقاله چندین راه برای حل این مشکل یاد خواهیم گرفت.



زمانی که با مشکل دوربین در «مایکروسافت تیمز» مواجه شدید، نگران نباشید، چندین راه برای حل مشکل وجود داره. این نرم افزار یکی از بهترین نرم افزار ها برای تماس های تصویری، همکاری و اشتراک گذاری فایل ها محسوب میشه، ولی خب همونطور که میدونید ، هیچ چیزی بی نقص نیست! به همین علت، گاها ممکنه مشکلاتی پیش بیاد که نتونید تجربه ی خوبی از نرم افزار داشته باشید.

اگه این نرم افزار نتونه دوربینِ سیستم رو شناسایی کنه، یا اینکه آیکون دوربین رو در افزونه ها مشاهده نکنید، به هیچ وجه نمیتونید به کنفرانس ها و تماس های ویدویی بپردازید. در ویندوز 10 چندین راه وجود داره که میتونید از طریق اون ها این مشکل رو عیب یابی کنید و دوربین لپ تاپ یا دوربین های USB رو برای این نرم افزار قابل شناسایی کنید.

كه ما در اين مقاله به انواع راه ها و مراحل عيب يابي اين مشكل خواهيم پرداخت.

نحوه حل مشکل دوربین Teams با پیکربندی تنظیمات

این نرم افزار معمولا به طور خودکار دوربین رو شناسایی میکنه، ولی در حال حاضر اگه نمیتونید تماس تصویری برقرار کنید، احتمالا با مشکلاتی در تنظیمات دوربین دست و پنجه نرم میکنید.

برای پیکربندی تنظیمات مراحل زیر رو دنبال کنید:

Microsoft Teams.1 را باز کنید.

- 2. روی دکمه main menu (سه نقطه) در گوشه سمت راست بالا کلیک کنید.
 - 3. گزینه Settings را انتخاب کنید.

< >	Q Search			
Q Activity	Teams	Ŧ	w General Posts Files Wiki 2 more V 🕄 Settings	b
(=) Chat	Your teams		Monday, Fet Zoom — (100%) + 🖸	
	Workspace		Meeting in "General" ended: 25s Manage org	
Teams	General		Attendance report Click bars to download atten	
S Calls	IT Dept		About >	
Files	F. Family		Check for updates	
			D1 New channel meeting ended: 17m 29s	
Meetings Die Note			Attendance report Click here to download attendance report	
•••				
			Tuesday, February 8, 2022	
			D Meeting in "General" ended: 12m 58s	
Apps Help	Ca Invite people	ŝ	C New conversation	

4. روی Devices کلیک کنید.

5. در بخش «camera» از منوی کشویی استفاده کنید و دوربین مورد نظر را انتخاب کنید.

< >	Q	Settings			×	- 0	\sim
	Tea	袋 General E Accounts	Noise suppression () Choose Low if you want others to hear music. Learn more.				
Chat.	w	 Privacy Notifications 	Auto (Default)	\sim		2	
	10		High fidelity music mode				
	I.	Files Calls	Secondary ringer	\diamond		2	
OneNote			Camera Automatically adjust camera controls				
			Open camera settings ①	×		2	
	00 yo			Ĩ.			
Γ		ستی کار میکند.	ام دهید تا مطمئن شوید که دوربین به در	previ را انج	ew	عله ی	۴. مر <

چگونه مشکل را به وسیله ی غیرفعالسازیِ دستگاه های اضافه حل کنیم

اگه نرم افزار نمیتونه دوربین رو شناسایی کنه، قطع و وصل کردن مجدد دوربین میتونه مشکل رو حل کنه. همچنین در این فرآیند باید دیگر نرم افزار هایی که از دوربین (مانندZoom و Skype) استفاده میکنن، ببندید و سیستم رو ریستارت کنید. اگه هنوز هم این مشکل حل نشده، این مراحل عیب یابی پیشرفته تر رو دنبال کنید تا به جواب برسید.

ddUSII

در کامپیوتر هایی که از چندین دوربین استفاده میکنن، میتونید دوربینUSB رو غیرفعال کنید تا موجه بشید که آیا نرم افزار با دوربین داخلی کار میکنه یا نه. اگه نرم افزار شروع به استفاده ی دوربین کرد، احتمالا بهتره از همون دوربین داخلی دستگاه استفاده کنید.

اگه واقعا نیاز دارید که از دوربینUSB استفاده کنید، میتونید دوربین داخلی رو غیرفعال کنید، ولی در نظر داشته باشید که اگه این کار رو انجام بدید، نمیتونید از دوربین داخلی در دیگر نرم افزار ها نیز استفاده کنید.

برای اینکه وب کم داخلی رو در ویندوز 10 غیرفعال کنید، مراحل زیر رو دنبال کنید:

1. Start را باز كنيد.

2. Device Manager را جستجو كنيد و روى نتيجه بالايي كليك كنيد تا برنامه باز شود.

3. بخش Imaging devices, Cameras, or Sound, video, and game controllers را در حالت گسترده (Expand) قرار دهید

4. روی camera کلیک راست کرده و گزینه Disable device را انتخاب کنید.



بعد از انجام این مراحل وارد نرم افزار Microsoft Teams بشید و مطمئن بشید که میتونید تماس تصویری برقرار کنید.

به یاد داشته باشید که میتونید دوربین داخلی رو با استفاده از همین مراحل دوباره فعالسازی کنید. فقط در مرحله ی 4 ، گزینه ی Enable device رو انتخاب کنید.

اگه دوربین داخلی دستگاه مشکل داره، به شما وب کم Logitech BRIO رو پیشنهاد میکنیم، چرا که توانایی تصویربرداری 4K داره و از Windows Hello نیز پشتیبانی میکنه.

نحوه ى راه اندازي دوربين به وسيله ى فعالسازي تنظيمات حريم خصوصى

اگه نرم افزار نمیتونه به دوربین دسترسی پیدا کنه، احتمالا در تنظیمات حریم خصوصی مشکلی وجود داره.

فعالسازى دسترسى دوربين

1. Settings را باز کنید.

- 2. روی Privacy کلیک کنید.
- 3. روی Camera کلیک کنید.
- 4. در بخش «Allow access to the camera on this device»، روی دکمه Change کلیک کنید.
 - 5. سوئيچ Camera access for this device روشن كنيد.
 - 6. سوئيچ Camera access for this device را در حالت روشن قرار دهيد.

← Settings		1.77	×
බ Home	Camera		
Find a setting	Camera access for this device is on		
Privacy	Change		
Windows permissions	Allow apps to access your camera		I
App permissions	If you allow access, you can choose which apps can access your camera by using the settings on this page. Denying access blocks apps from accessing your camera. It does not block Windows Hello.		
<u> </u> Location	On On	1	
O Camera	Some desktop apps may still be able to access your camera when settings on this page are off. Find out why		
D Microphone			

7. بخش ِAllow apps desktop to access the switch toggle camera در پایین صفحه را در حالت روشن قرار دهید.

← Settings		1.77°	×
命 Home	Camera Allow desktop apps to access your carriera		
Find a setting	Some apps and Windows features need to access your camera to work		
Privacy	as intended. Turning off this setting here might limit what desktop apps and Windows can do.		
Windows permissions	On]	
App permissions	Some desktop apps might not appear in the following list or are not affected by this setting. Find out why		
各 Location	Microsoft Teams C:\Users\m_la\AppData\Local\Microsoft\Teams\current \Teams.exe		
O Camera	Last accessed 3/3/2022 1:50:12 PM		
D Microphone			

بعد از انجام این مراحل، دوربین در نرم افزار ِ Microsoft Teams فعال خواهد شد.

فعالسازی ِ دسترسی به میکروفون

اگه از دوربینی استفاده میکنید که میکروفون داخلی داره، باید تظیمات اون رو هم پیکربندی کنید تا Microsoft Teams بتونه به اون دسترسی داشته باشه. مراحل زیر رو دنبال کنید: 1. Settings را باز کنید.

- 2. روی Privacy کلیک کنید.
- 3. روی Microphone کلیک کنید.

4. در بخش «Allow access to the microphone on this device »، روی دکمه 4 كلىك كنىد.

5. سوئيچ Microphone access for this device را در حالت روشن قرار دهيد.

6. سوئیچ جابجایی بخش Allow apps to access your microphone را در حالت روشن قرار دهید.

← Settings		1.000	Х
û Home	Microphone		
Find a setting	Microphone access for this device is on		
Privacy	Change		
Windows permissions	Allow apps to access your microphone		
App permissions	If you allow access, you can choose which apps can access your microphone by using the settings on this page. Denying access blocks apps from accessing your microphone.		
A Location	On On		
O Camera	Some desktop apps may still be able to access your microphone when settings on this page are off. Find out why		
Microphone	If an app is using your microphone, you'll see this icon: 🎍		

7. Allow desktop apps to access the microphone در پایین صفحه را در حالت روشن قرار

دهيد. بعد از انجام این مراحل، نرم افزار میتونه دوربین و میکروفون رو شناسایی کنه. دسترسی آنتی ویروس به دوربین رو پیکربندی کنید هرگونه آنتی ویروس شخص ثالث و یا نرم افزار حفاظت کننده ای، میتونه دسترسی ِMicrosoft Teams به دوربين رو محدود كنه.

برای مثال اگه از Kaspersky استفاده میکنید، باید از این مراحل پیروی کنید:

- 1. Kaspersky را باز کنید.
- 2. روی Privacy Protection کلیک کنید.



بعد از انجام این مراحل، میتونید تماس تصویری برقرار کنید. اگه از نرم افزار دیگه ای استفاده میکنید ، سایت پشتیبانی رو مشاهده کنید تا بتونید اطلاعات مرتبط رو پیدا کنید.

به برنامه ها اجازه ی دسترسی به دوربین بدهید

اگه هر کدام از افزونه های شما نمیتونن به دوربین دسترسی پیدا کنن، احتمالا با مشکلی در مجوزهای Microsoft Teams طرف هستید.

برای تایید دسترسی به دوربین توسط افزونه های ِنرم افزارِ Microsoft Teams مراحل زیر رو دنبال کنید:

- 1. Microsoft Teams را باز کنید.
- 2. روی دکمه main menu (سه نقطه) در گوشه سمت راست بالا کلیک کنید.
 - 3. روی گزینه Settings کلیک کنید.

] ity	Teams	Ξ	w Ge	neral Posts Files Wiki 2 more ~	හි Settings
)	Your teams			Monday, Feb	Zoom — (100%) + 🖂
t.	Workspace		D	Meeting in "General" ended: 25s	Manage org
IS.	General			Attendance report	Keyboard shortcuts
	IT Dept			Click here to download atter	About >
5					Check for updates
	Family			✓ Reply	Download the mobile app
			D	New channel meeting ended: 17m 29s	2
ngs] ote				Attendance report Click here to download atten	dance report
				Tuesday, Feb	uary 8, 2022
				Meeting in "General" ended: 12m 58s	2
1					

- 4. روی App permissions کلیک کنید.
- 5. كليد (Media (Camera, microphone, speakers را روشن كنيد.

< >	Q	Settings		×	- 0) ×
Activity	Теа	중 General	App permissions Get the most out of the apps you add as tabs by allowing them to access your device. Apply the same permissions to all of them, or customize them individually below.		CP 1	
Chat	Your	 Privacy 	☐1 Media (Camera, microphone, speakers)	D	2	
tiji Teams		\bigcirc Notifications	© Location			
G	10	ଡ଼ି Devices	Notifications			
Calls		App permissions Captions and transcripts	External links	$\overline{\mathbf{D}}$		
Files		🕒 Files				
Meetings		& Calls	OneNote	>	2	
OneNote						

بعد از انجام این مراحل، اجازه ی دسترسی به افزونه های نرم افزار داده میشه.

نحوه ی حل مشکل به وسیله ی بروزرسانی نرم افزار نرم افزار Microsoft Teams به صورت خودکار بروزرسانی میشه، ولی ممکنه شرایطی پیش بیاد که مجبور بشید به صورت دستی این نرم افزار رو بروزرسانی کنید تا باگ موردنظر برطرف بشه و بتونید به دوربین دسترسی پیدا کنید.

- برای آپدیت، مراحل زیر رو دنبال کنید:
 - 1. Microsoft Teams را باز کنید.
- 2. روی دکمه main menu (سه نقطه) از گوشه سمت راست بالا کلیک کنید.

3. روی گزینه Check for updates کلیک کنید. **نکته:** اگر یک به روز رسانی در دسترس باشد، برنامه به صورت خودکار آن را دانلود و نصب می کند.

< >	Q Search				- 🍋 🗌	o x
Q. Activity	Teams	Ŧ	Ge Ge	neral Posts Files Wiki 2 more	ô Settings	<u>}</u>
Ē	Your teams			Monday, Feb	Zoom — (100%) + 🗔	
enat	Workspace		D1	Meeting in "General" ended: 25s	Manage org	
Teams	General			Attendance report	Keyboard shortcuts	
Galls	IT Dept				About >	
Cons	Family			∠ Renly	Check for updates	
•••				1	Download the mobile app	
				New channel meeting ended: 17m 29s	2	
				Attendance report Click here to download attend	dance report	
Apps				_		
	Ca Invite people			☑ New conversation		
Help	So Join or create a team	£\$3				

4. برنامه Teams را ببندید.

5. برنامه Teams را مجددا راه اندازی کنید.

بعد از انجام مراحل به صفحه ی devices در تنظیمات Microsoft Teams ِ برید، تا مطمئن بشید که دوربین فعال شده. همچنین میتونید از گزینه ی Make a test call برای برقراری یک تماس آزمایشی استفاده کنید.

نحوه ی حل مشکل دوربین به وسیله ی نصب مجدد نرم افزار

براي حذف نرم افزار مراحل زير رو دنبال كنيد:

- 1. Settings را باز کنید.
- 2. روی Apps کلیک کنید.
- 3. روی Apps & features کلیک کنید.
- 4. برنامه Microsoft Teams را انتخاب کنید.
 - 5. روی دکمه Uninstall کلیک کنید.

← Settings		- 🗆 X
命 Home	Apps & features	
Find a setting	Search, sort, and filter by drive. If y app, select it from the list.	you would like to uninstall or move an
Apps	teams	م
IΞ Apps & features	Sort by: Name 🗸 🛛 Filter by: A	All drives $\!$
E→ Default apps	1 app found	This app and its related info will be
邱 Offline maps	1.5.00.4689	uninstalled.
Apps for websites		Modify Uninstall
며 Video playback		

6. دوباره روی دکمه Uninstall کلیک کنید.

بعد از انجام این مراحل، میتونید نرم افزار رو از نو دانلود کنید.

نحوه ی نصبِ نرم افزارِ Microsoft Teams

- 1. به وبسایت مایکروسافت و بخش ِ Microsoft Teams بروید.
 - 2. روی دکمه دانلود در وسط صفحه کلیک کنید.



3. روی فایل دوبار کلیک کنید تا نصب کننده راه اندازی شود.

بعد از انجام این مراحل، نرم افزار باید بتونه دوربین رو شناسایی کنه.

نحوه ی حل مشکل دوربین در Teams به وسیله ی آپدیت درایور

اگه دوربین هنوز هم کار نمیکنه، ممکنه مشکل از درایور باشه. احتمالا نصب مجدد ، بروزرسانی ِ و یا حتی برگشت به نسخه ی ِ قبلی درایور، میتونه مشکل رو حل کنه.

آيديت درايور دوريين

برای آپدیت در ویندوز 10 مراحل زیر رو دنبال کنید:

- 1. تنظيمات را باز كنيد.
- 2. روی Update & Security کلیک کنید.
- 3. بر روی Windows Update کلیک کنید. 4. روی گزینه View optional updates کلیک کنید.

← Settings	- D X
命 Home	Windows Update
Find a setting	You're up to date Last checked: Today, 11:13 AM
Update & Security	Check for updates
	View optional updates
💾 Delivery Optimization	Pause updates for 7 days
Windows Security	Visit Advanced options to change the pause period
→ Backup	Change active hours Currently 1:00 PM to 8:00 PM
Troubleshoot	See update history See updates installed on your device

5. در بخش «Driver updates »، بهروزرسانی درایور را بررسی کنید. توجه: اگر چیزی در صفحه ظاهر نشد، Windows Update برای سختافزار بهروزرسانی ندارد.



6. روی دکمه دانلود و نصب کلیک کنید.

زمانی که مراحل رو به اتمام برسونید، آپدیت درایور به طور خودکار دانلود و نصب میشه و Microsoft Teams باید بتونه از دوربین استفاده کنه.

اگه هیچگونه آپدیتِ سخت افزاری موجود نبود، وبسایت پشتیبانی ِسازنده رو بررسی کنید تا بتونید جدید ترین نسخه رو دانلود کنید و از توضیحات موجود استفاده کنید.

نصب مجدد درايور دوربين

اگه وب کم دچار مشکلی در درایور یا پیکربندی باشه، نصب مجدد اون از طریق ِDevice Manager میتونه مشکل رو حل کنه.

برای حذف و نصب مجدد درایور دوربین، مراحل زیر رو دنبال کنید:

1. Start را باز کنید.

2. Device Manager را جستجو کنید و روی نتیجه بالایی کلیک کنید تا برنامه باز شود.

3. شاخه Imaging devices, Cameras, or Sound, video, and game controllers را گسترش دهید.

4. روی webcam کم کلیک راست کرده و گزینه Uninstall driver را انتخاب کنید.

🛔 Device Manager			×
File Action View Help			
🔶 🄿 🗊 🛅 🚺 🗊 晃	⊾ × ●		
 vm-10v21h2 Audio inputs and output Batteries Biometric devices Bluetooth Computer Disk drives Display adapters DVD/CD-ROM drives Human Interface Device DIF ATA/ATAPI controlle 	5		^
✓ → Imaging devices → Logitech BR ✓ → Logitech BR ✓ → U → ■ Keyboards ↓ Mice and other	date driver		
> Monitors	install device		
> 🚽 Network adapte > 📕 Portable Device So	an for hardware changes		
> 🛱 Print queues 🏻 🔤	operties		
Processors Software devices Sound video and game	controllers		
Storage controllers Market System devices Market System devices	rollers		~
Uninstalls the driver for the selected	device.		

5. روی دکمه Uninstall کلیک کنید. **نکته:** گزینه Windows Update مجددا دانلود کند. (در صورت را علامت بزنید تا سیستم مجبور شود درایور را از Windows Update مجددا دانلود کند. (در صورت وجود). با این حال، در آخر، Windows Update نمی تواند درایور دستگاه را دانلود کند و باید کنترلرها را از وب سایت پشتیبانی سازنده دانلود کنید.

Device Manager		
Action View Help		
Scan for hardware changes		
Add legacy hardware		
Devices and Printers		
Properties		
Help		
🔜 Disk drives		
🔙 Display adapters		
DVD/CD-ROM drives		
Human Interface Devices		
IDE ATA/ATAPI controllers		
The second secon		
Keyboards		
Mice and other pointing devices		
Monitors		
Network adapters		
Portable Devices		
🚍 Print queues		
Printers		
Processors		
Software devices		
Sound, video and game controllers		
Sa Storage controllers		
System devices		
🟺 Universal Serial Bus controllers		
for changed or new Plug and Play devices		

بعد از انجام این مراحل، Microsoft Teams دوربین رو به صورت خودکار شناسایی میکنه.

برگشت درایور دوربین به نسخه ی قبلی

اگه قبل از اینکه درایور رو آپدیت کنید نرم افزار دوربین رو شناسایی میکرد، احتمالا با برگشت به نسخه ی قبلی مشکلتون حل خواهد شد.

1. Start را باز کنید.

2. Device Manager را جستجو کنید و روی نتیجه بالایی کلیک کنید تا برنامه باز شود.

3. شاخه Imaging devices, Cameras, or Sound, video, and game controllers را گسترش دهید.

4. روی webcam کم کلیک راست کرده و گزینه Properties را انتخاب کنید.

🐣 Device Manager		×
File Action View Help		
🗇 🌳 📰 📴 🗾 💭 💺 🗙 💿		
 Image: window with the second s	 	^
 Imaging devices Logitech BRIO Keyboards Mice and other Disable device Monitors Uninstall device Vetwork adapte Portable Device Scan for hardware changes Print queues Print queues Properties Software devices Sound, video and game controllers System devices 		
N 🕅 Universal Serial Rus controllers		~
Opens property sheet for the current selection.		

5. روی تب Driver کلیک کنید.

6. روی دکمه Roll Back Driver کلیک کنید. **نکته:** اگر گزینه خاکستری است، نسخه قبلی درایور در

دسترس نیست.

Logitech	BRIO Pr	operties					×
General	Driver	Details	Events				
<i>≊</i> ar	Logited	h BRIO					
	Driver	Provider:	Logite	ech			
	Driver	Date:	8/28/	2017			
	Driver	Version:	1.0.8	5.0			
	Digital	Signer:	Micro Publis	soft Windo her	ws Hardware Co	mpatibility	
Drį	ver Detai	ls	View de	tails about	the installed drive	er files.	
Upo	date Driv	er	Update	the driver fo	or this device.		
<u>B</u> oll	Back Dri	ver	If the de back to	vice fails a the previou	fter updating the usly installed drive	driver, roll er.	
Disa	ble Devi	ce	Disable	he device			
<u>U</u> nin	stall Dev	ice	Uninstal	the device	e from the system	n (Advanced).	×
					ОК	Cancel	

7. دلیلی برای برگشت به نسخه ی قبلی انتخاب کنید.
8. روی دکمه Yes کلیک کنید.
9. دوباره روی دکمه Yes کلیک کنید.
10. کامپیوتر خود را مجددا راه اندازی کنید.

بعد از انجام این مراحل و برگشت به نسخه ی قبلی، نرم افزار باید بتونه دوربین رو شناسایی کنه.

نحوه ی حل مشکل دوربین به وسیله ی مرور گر وب

زمانی که هیچکدوم از این راه حل ها کارساز واقع نشد ولی شما نیاز داشتید که فورا به یک جلسه ی آنلاین وارد بشید، بهتره از نسخه ی آنلاین ِ Microsoft Teams استفاده کنید.

برای وارد شدن به تماس های آنلاین، مراحل زیر رو دنبال کنید:

- 1. به وبسایت Microsoft Teams وارد شوید
 - 2. با اطلاعات شخصی خود، وارد حساب شوید



3. روی گزینه Use the web app instead کلیک کنید.

6. روی Chat یا Teams کلیک کنید.

7. مخاطب را از قسمت سمت راست انتخاب کنید.

8. روی دکمه تماس ویدیویی در گوشه سمت راست بالا کلیک کنید.



9. روی دکمه Allow در بخش اعلان ها کلیک کنید تا مرور گر اجازه ی دسترسی به دوربین را داشته باشد.

🔲 📫 Test Account Micro	osoft Teams 🗙 🕂							-		×
\leftarrow \rightarrow C \bigcirc	https://teams.live.com/_	?tenantid=9188040	ld-6c67 <mark>-4</mark> c5b-b	វិត 💧	0	ଓ ∣ ୯	Ð	Ø	0	
Q/ Shugh	teams.live.com wants to	×							inaros II.	0
Chat =	 Use your microphone Use your camera 									
- Tespulates	Allow	Block								
	Select <u>Allow</u> to	let Micros	oft Teams	use you	ır mi	ic and				
	camera for	calls and m	neetings or	n this br	ows	er.				
	When you do	, we'll turn your dev	ices on for a mome	ent to set ther	n up.					
	107: Type a r	For a better experience	download the desktop	p app.						

بعد از انجام مراحل ميتونيد از دوربين و ميكروفون در نسخه آنلاين ِ Microsoft Teams استفاده كنيد.

مجوزهای مرورگر را پیکربندی کنید

درسته که نسخه ی آنلاین نرم افزار میتونه شما رو سریعا به تماس های ویدیویی وارد کنه، اما استفاده از این قابلیت در صورتی که تنظیمات دوربین و میکروفون رو در مرورگر رو پیکربندی نکرده باشید، میتونه باعث ایجاد مشکل بشه.

- اگه از Microsoft Edge استفاده میکنید، مراحل زیر رو دنبال کنید:
 - 1. Microsoft Edge را باز کنید.
 - 2. روی منوی Settings and more (سه نقطه) کلیک کنید.
 - 3. روی گزینه Settings کلیک کنید.
 - 4. روی Cookies and site permissions کلیک کنید.

5. روی گزینه All sites کلیک کنید.

🗖 🐯 Settings 🛛 🗙 🕂	- • ×
\leftarrow \rightarrow C \textcircled{a} Edge edge://se	ettings/content 🍰 📓 😩 🗘 🖆 🔂 🗭 😲 …
Settings Q Search settings	Cookies and data stored Save cookies and data on your device in order to facilitate continuous browsing between sites and sessions
 Profiles Privacy, search, and services Appearance Start, home and new tabs 	Manage and delete cookies and site data
Share, copy and paste	• All sites View permissions for sites you've visited
Lo Default browser ↓ Downloads ॐ Family Ⅲ Edge bar	Recent activity The latest changes made to site permissions
At Languages Printers System and performance	All permissions Permissions that are applied across all sites
Reset settings Phone and other devices Accessibility	© Location > Ask first
About Microsoft Edge	Camera >

6. روی گزینه (microsoft.com (for Teams کلیک کنید. **نکته** : اگر گزینه Microsoft Teams

وجود نداشت، یعنی میتوانید بدون مشکل از نسخه وب Teams استفاده کنید.

🗊 😥 Settings	🗙 🧃 General (Family) Microsoft Tea 🗙 +			- 8	×
	Edge edge://settings/content/all	to S 🚨	ଓ ଜ ⊕	Ø	
Settings Q Search settings Q Profiles Privacy, search, and s Q Appearance Start, home, and new Share, copy and past G Default browser Downloads Search settings Printers System and performation Q Reset settings Phone and other dew X Accessibility Q About Microsoft Edg	 Site permissions / All sites View permissions for sites you've visited. If you haven't changed permissions for a site, it Microsoft Edge microsoft.com 2 permissions set: Camera, Microphone 	1 will use the site permissions you've set in	Q Search Sort by: Name		

Image: Big Settings × Image: Big Settings ← → C Image: Compare Big Settings	eneral (family) Microsoft Tear × + ettings/content/siteDetails	 a G 6 6 0 0
Settings	All sites / https://teams.microsoft.com/	
Search settings Profiles	Location	Reset permissions
 Privacy, search, and services Appearance 	© Camera	Allow
 Start, home, and new tabs Share, copy and paste 	لِ Microphone	Allow ~
Cookies and site permissions	(·) Motion or light sensors	Allow (default) 🗸 🗸
Lø Detault browser ↓ Downloads	Q Notifications	Ask (default) 🗸 🗸
👺 Family	☐ JavaScript	Allow (default) 🗸 🗸
Edge bar	🔀 Images	Allow (default)
Printers	Pop-ups and redirects	Block (default) V
 System and performance Reset settings 	Ads Block if site shows intrusive or misleading ads	Block (default)
 Phone and other devices Accessibility 	() Background sync	Allow (default)
About Microsoft Edge	J. Automatic downloads	Ask (default)

8. از تنظیمات "Microphone " استفاده کنید و گزینه Allow را انتخاب کنید.

اگه از گوگل کروم استفاده میکنید، میتونید از طریق ِ Settings > Privacy and security > Site settings به تنظیمات دوربین دسترسی پیدا کنید. همچنین اگه از موزیلا فایرفاکس استفاده میکنید، باید از مسیرِ Options > Privacy & Security > Permissions وارد بشید.

اگه هنوز مشکل دوربین حل نشده، احتمالا دچار مشکل سخت افزاری شده باشید.

Laapshop.ir